

Настройка родительского контроля в Windows 10


Функция родительского контроля в Windows 10 позволяет осуществлять:

- мониторинг действий, выполняемых учетной записью ребенка;
- установить ограничение на скачивание и установку приложений (игр) из онлайн-магазина Windows по возрастному цензу (имеется пять возрастных категорий: для любых возрастов; от 6 лет; от 12 лет; от 16 лет; от 18 лет);
- мониторинг использования интернет-браузеров (сохраняет историю посещений вебсайтов);
- установить ограничение времени работы устройства под управлением Windows 10.


Отметим, функция родительского контроля имеет свою специфику, заключающуюся в том, что настройки безопасности можно произвести только из-под учетной записи Майкрософт. Эта особенность серьезно снижает эффективность данного инструментария, так как допускает множество путей обхода ограничений и плюс ко всему требует обязательного соединения с сетью Интернет. Тем не менее, в ряде случаев даже такой родительский контроль обеспечивает вполне неплохую защиту для ребенка.

Включение и выключение функции родительского контроля

Чтобы включить функцию родительского контроля в Windows 10, зайдите в систему под учетной записью администратора, перейдите из меню Пуск в раздел «Учетные записи пользователей». В категории «Семья и другие пользователи» нажмите «Добавить члена семьи».



В появившемся диалоговом окне выберете создание учетной записи ребенка.



Добавить учетную запись взрослого или ребенка?

Введите адрес электронной почты пользователя, которого вы хотите добавить. Если у него есть Windows, Office, Outlook.com, OneDrive, Skype или Xbox, введите адрес электронной почты, который используется для входа.

Добавить учетную запись ребенка

Безопасность детей в Интернете выше, если у них есть собственная учетная запись

Добавить учетную запись взрослого

Введите его адрес электронной почты

[У пользователя, которого я хочу добавить, нет адреса электронной почты](#)

Далее Отмена

Нажимаем «Далее» и переходим к окну ввода личных данных. Здесь необходимо указать адрес электронной почты (можно создать новый ящик или использовать уже существующий), пароль, страну проживания и дату рождения ребенка. Для детей младше 8 лет автоматически будут подобраны более строгие параметры контроля.

×

Давайте создадим учетную запись

Windows, Office, Outlook.com, OneDrive, Skype, Xbox лучше использовать с учетной записью Майкрософт, которая предоставляет доступ к большему объему функций и широкие возможности персонализации. [Подробнее](#)

Имя petya.ivanov@outlook.com доступно.

@outlook.com

[Использовать существующий адрес электронной почты](#)

На следующем этапе потребуется ввести номер телефона или еще один адрес электронной почты, которые могут пригодиться для восстановления пароля или разблокировки аккаунта.



Помогите защитить сведения вашего ребенка

Сведения безопасности помогут защитить учетную запись ребенка. Они будут использоваться для восстановления пароля, защиты от хакеров и входа в систему при блокировке. Мы не будем использовать эти данные для отправки спама.

Россия (+7)



Номер телефона

[Добавить адрес эл. почты вместо номера телефона](#)

Далее

Назад

×

Помогите защитить сведения вашего ребенка

Сведения безопасности помогут защитить учетную запись ребенка. Они будут использоваться для восстановления пароля, защиты от хакеров и входа в систему при блокировке. Мы не будем использовать эти данные для отправки спама.

×

[Добавить номер телефона вместо адреса эл. почты](#)

Далее Назад

В последнем окне будет предложена функция персонализации Майкрософт, которые рекомендуется не включать.

×

Посмотрите, что может быть для него наиболее полезно.

Обеспечить предоставление пользователю наиболее полезных и подходящих результатов поиска, объявлений и прочих материалов с помощью персонализации, выполняемой Майкрософт на основе анализа предпочтений и изучения данных пользователя. Эти параметры можно изменить в сети и в некоторых продуктах и службах Майкрософт.


Улучшить впечатления пользователя от работы в сети, разрешив службе Microsoft Advertising использовать сведения о его учетной записи (этот параметр можно изменить в любое время).

Отправлять ему рекламные предложения от Майкрософт (подписку можно отменить в любое время).

Нажатие кнопки "Далее" означает, что он принимает условия [соглашения об использовании служб Майкрософт](#) и [заявления о конфиденциальности и использовании файлов cookie](#).

Далее Назад

Получаем сообщение, что новый пользователь добавлен в семью, и для него установлены базовые настройки родительского контроля.




Включение функции родительского контроля произведено. Повторите данную процедуру для каждого ребенка.


Чтобы отключить функцию родительского контроля необходимо удалить учетную запись ребенка для этого зайдите в систему под учетной записью администратора. Перейдите из меню Пуск в раздел «Учетные записи пользователей». В категории «Семья и другие пользователи» кликните на учетную запись ребенка и нажмите кнопку «Удалить», подтвердив выбранное действие, в запросе системы.

Настройка параметров функции родительского контроля

Для выполнения настройки параметров родительского контроля зайдите в систему под учетной записью администратора. Перейдите из меню Пуск в раздел «Учетные записи пользователей». В категории «Семья и другие пользователи» и нажмите на пункт «Управление семейными настройками через интернет».



При нажатии на данный пункт Windows 10 откроет перед вами окно интернет-браузера, где Вам необходимо выбрать учетную запись ребенка для настройки параметров и нажать на ссылку «Действие».





Недавние действия

Недавние действия

[Просмотр веб-страниц](#)

[Приложения, игры и мультимедиа](#)

[Таймер работы с устройством](#)

[Покупки и траты](#)

[Поиск ребенка](#)

[Параметры конфиденциальности Xbox](#)


Отчеты о действиях включены

Вкл.

[Просмотр InPrivate заблокирован](#)

Отправлять мне еженедельные отчеты по электронной почте

Собранные из

 Компьютеры и мобильные устр...

Устанавливать ограничения работы в Интернете и просматривать отчеты о недавних действиях детей в сети можно только в тех случаях, когда дети пользуются браузером Microsoft Edge или Internet Explorer. Чтобы защитить своего ребенка, советуем блокировать все другие браузеры, которые появляются в разделе **Приложения и игры** ниже.

Просмотр веб-страниц

[Изменить параметры](#)

Когда ваш ребенок просматривает веб-сайты, они будут отображаться здесь.

Приложения и игры

[Изменить параметры](#)

Когда ваш ребенок использует приложения или игры, они будут отображаться здесь.

Осуществите настройку параметров посредством переключения между разделами меню, расположенными в левой части окна, и выбором соответствующих параметров в правой части окна.

Раздел «Недавние действия» позволяет отслеживать действия ребенка, в том числе просматривать адреса открываемых ребенком вебсайтов и время нахождения за устройством.

Раздел «Просмотр веб-страниц» позволяет открыть или закрыть доступ к вебсайтам на свое усмотрение. Изначально заблокированы сайты с содержанием для «взрослых» и включен безопасный поиск. Ниже можно прописать свой список запрещенных или разрешенных вебсайтов.

Недавние действия

Просмотр веб-страниц

Приложения, игры и мультимедиа

Таймер работы с устройством



Покупки и траты

Поиск ребенка

Параметры конфиденциальности Xbox

Блокировка нежелательных веб-сайтов
 Вкл.

Применимо к:

-  Компьютеры и мобильные устройс...
-  Xbox One

Просмотр только веб-сайтов из списка разрешенных

Если у вас есть маленькие дети, вы можете предоставить им доступ только к сайтам, которые по вашему мнению безопасны. Убедитесь, что на компьютере ребенка установлено ноябрьское обновление Windows 10 или более новая версия.

Содержимое «для взрослых» заблокировано
Безопасный поиск **включен**.
Поисковые системы будут фильтровать все недопустимые результаты поиска.

Веб-сайты блокируются только в Microsoft Edge или Internet Explorer. Если вы решите блокировать недопустимые веб-сайты, мы также будем блокировать все другие часто используемые браузеры, чтобы защитить ваших детей. Если вы хотите, чтобы у вашего ребенка был доступ к другим браузерам, перейдите на страницу **Заблокированные приложения и игры** в разделе **Приложения, игры и мультимедиа**.

Всегда разрешать эти

Введите URL-адрес веб-сайта, который хотите разрешить:

Разрешить

В настоящее время в списке разрешенных нет ни одного веб-сайта.

Всегда блокировать эти

Введите URL-адрес веб-сайта, который хотите заблокировать:

Блокировать

В настоящее время в списке заблокированных нет ни одного веб-сайта.

Однако ограничения будут работать только в браузерах Internet Explorer и Microsoft Edge.

Раздел «Приложения, игры и мультимедиа» позволяет установить ограничения на скачиваемые в интернет-магазине Windows программы и игры. Фильмы и игры для взрослых заблокированы по умолчанию. Добавить какую-нибудь программу в список запрещенных получится только в том случае, если она хотя бы раз была запущена учетной записью ребенка. Информация о запущенных приложениях через какое-то время появляется в

соответствующем разделе. Напротив каждой использованной программы будет ссылка «Блокировать».

Недавние действия

Просмотр веб-страниц

Приложения, игры и мультимедиа

Таймер работы с устройством

Покупки и траты




Поиск ребенка

Параметры конфиденциальности Xbox

Блокировать нежелательные приложения и игры Фильмы и игры для взрослых уже блокируются для детей.

Вкл.

Применимо к:

-  Компьютер...
-  Windows Ph...
-  Xbox One

Ограничить приложения, игры и мультимедиа из Магазина

Дети смогут покупать, скачивать или транслировать содержимое из магазинов Windows и Xbox, подходящее для:

Любой возраст (без ограничений)

Контролируйте, что ваш ребенок может приобрести в [Покупки и траты](#)

Оценки



Приложения
Старше 18 лет



Фильмы
Старше 18 лет



Игры
Старше 18 лет




Телепередачи
Старше 18 лет




Музыка
Старше 18 лет

Раздел «Таймер работы с устройством» позволит установить ограничение на суммарное время, которое ребенок проведет перед устройством.



Суточное ограничение и разрешенное время



Раздел «Покупки и траты» позволит Вам следить за тратами, которые делаются в онлайн-магазине Windows. Также Вы можете зачислить деньги на счет пользователя, не предоставляя данных своей кредитной карты.

Раздел «Поиск ребенка» позволит осуществить поиск мобильного устройства ребенка под управлением Windows 10, если оно поддерживает функцию определения местоположения, на карте.

Заключение

Функции родительского контроля, реализованные в Windows 10, имеют ряд недостатков, как в плане удобства применения, так и защиты, что делает их применение малоэффективным если у Вас уже взрослые или сообразительные дети. Применение специализированных программ в таком случае будет более целесообразным, однако, большинство таких программ платные (наиболее популярные программы родительского контроля: Norton Family Parental Control; Kaspersky Safe Kids; ESET Parental Control, SkyDNS), а их бесплатные версии (аналоги) имеют ограниченный функционал.